



Lathund för att rapportera med faktiska värden i övergångsregistret

Denna lathund beskriver hur du rapporterar med faktiska värden i övergångsregistret för CBAM. Från och med tredje kvartalet 2024 är det krav på att rapportera med faktiska värden när du lämnar in din kvartalsrapport.

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du mer vägledning om CBAM:
<https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/cbam/>

Innehåll

1.	Välj språk	4
2.	Skapa ett rapportutkast	5
3.	Kom ihåg att spara ofta	5
4.	Om du behöver ange decimaler	5
5.	Huvudnivå – om du är importör av alla de varor som du deklarerar för	5
5.1.	Fliken "Rapporterande deklarant"	5
5.2.	Fliken "Importör"	6
5.3.	Fliken "Indirekt tullombud"	6
5.4.	Fliken "Behörig myndighet"	6
5.5.	Fliken "Underskrifter"	7
6.	Huvudnivå – om du är indirekt tullombud	7
6.1.	Fliken "Rapporterande deklarant"	7
6.2.	Fliken "Importör"	8
6.3.	Fliken "Indirekt tullombud"	8
6.4.	Fliken "Behörig myndighet"	8
6.5.	Fliken "Underskrifter"	9
7.	Importerade varor	9
7.1.	"Lägg till vara" - lägg till en varupost	9
7.2.	Fliken "Importerade varor"	10
7.3.	Fliken "Indirekt tullombud"	10
7.4.	Fliken "Importör"	11
8.	Utsläpp	11
8.1.	"Lägg till ett utsläpp"	11
8.2.	Fliken "Anläggningar"	11
8.3.	Fliken "Utsläpp"	14
8.4.	Fliken "Parametrar"	17
8.5.	Fliken "Koldioxidpris som ska betalas"	18
8.6.	Fliken "Ytterligare information"	18
9.	Spara och spara som utkast	19
10.	Validera och skicka in rapporten	20
10.1.	Validera rapporten i sin helhet	20
10.2.	Validera rapporten på varunivå	20
10.3.	Skicka in rapporten	21
11.	Vanliga fel och felmeddelanden	21
11.1.	Felmeddelandet: If Header/Importer is used then goods imported/importer cannot be used	21
12.	Om du inte får tag på faktiska utsläppsuppgifter	22


Versionshistorik

Version	Datum	Ändring
1	2024-08-26	Första versionen av lathunden för rapportering av faktiska utsläpp.
2	2024-09-24	Avsnitt 5.5 och 6.5 har uppdaterats
3	2024-10-21	Avsnitt 5.2 har förtydligats. Avsnitt 8.2 om UN/LOCODE har utvecklats. Avsnitt 8.4 om parametrar har uppdaterats och hänvisningen till genomförandeförordningen har utvecklats. Avsnitt 8.6 om styrkande handlingar har utvecklats.
4	2024-11-12	Avsnitt 12 ”Om du inte får tag på faktiska utsläppsuppgifter” har lagts till. I avsnitt 8 om utsläpp har hänvisning till avsnitt 12 lagts till.
5	2025-04-03	Lagt till nytt avsnitt: ”2. Lägga in kontaktuppgifter”. Lagt till hänvisningar till Kommunikationsmallen i avsnitt 9.3 och 9.4. Lagt till information om ett IT-problem i avsnitt 9.3.
6	2025-08-19	Lagt in hänvisningar till webbsidan under Parametrar. Uppdaterat brutna länkar.

1. Välj språk


För att välja språk:

- Tryck på din användare högst upp till höger och välj "Inställningar".
- Tryck sedan på den blå knappen "Redigera". Välj "svenska" som språk. Ange även din e-postadress om du inte gjort det tidigare. Tryck sedan på "OK".




2. Lägga in kontaktuppgifter

Se till att dina kontakuppgifter är aktuella genom att klicka på "Min profil".



Klicka på "Redigera" och lägg in fullständigt namn, telefonnummer och e-postadress till en kontaktperson.



Klicka på "Spara".

3. Skapa ett rapportutkast

- Välj ”Mina kvartalsrapporter” i vänstermenyn.
- Klicka på ”Skapa” för det aktuella kvartalet.

Q3	2022	Inte tillagd än	Skapa	Ladda upp
Q2	2022	Inte tillagd än	Request delayed submission	

OBS! Om deadline för rapportering har passerats behöver du först begära sen inlämning via knappen ”Request delayed submission”, se separat vägledning för hur du gör en sådan begäran.

4. Kom ihåg att spara ofta

När du jobbar med en rapport är det bra att ha för vana att spara när du är färdig med varje moment som beskrivs i de följande avsnitten.

5. Om du behöver ange decimaler

I övergångsregistret anges alla decimaltal med punkt och inte med kommatecken. Det vill säga:

- 1,5 ton är fel format – 1.5 ton är rätt format.

6. Huvudnivå – om du är importör av alla de varor som du deklarerar för

OBS: Instruktionen som följer i detta avsnitt gäller **endast** om du är importör av alla varor. Är du indirekt tullombud, se avsnitt 7.

Det företag eller den konsument som handlar varor från ett land utanför EU, och i vilkens namn varorna importerar till EU, räknas vanligen som importör. Detta gäller oavsett om man fått hjälp av exempelvis ett transportföretag med att föra varorna genom tullen vid gränsen eller tulldeklarerat.

6.1. Fliken ”Rapporterande deklaratant

- **Namn:** Ange det juridiska namnet på importören. Om importören är ett företag anger du företagsnamnet.
- **Roll:** Ange ”Importer for all goods” (Importör för alla varor).
- **Ort:** Ange den ort som importören är etablerad på.

Huvudnivå

Importerade varor

Huvudnivå

Rapporterande deklarant Importör Indirekt tullombud Behörig myndighet Underskrifter

Uppgifter om deklarant

Namn * 52 CBAM Deklarant ett

Identifikationsnummer 5 SE5000000001

Roll * Importer for all Goods

Adress

Etableringsmedlemsstat SE - Sverige

Underuppdelning 35

Ort * 26 Stockholm

Gata 70

Extra rad för gata 70

Postnummer 17

Box 70

6.2. Fliken "Importör"

- Kryssa för "Deklaranten agerar som importör".

Huvudnivå

Importerade varor

Huvudnivå

Rapporterande deklarant Importör Indirekt tullombud Behörig myndighet Underskrifter

Om importör definieras här kommer den att användas för varje vara. Om rapporten innefattar flera importörer måste de definieras separat för varje vara.

Header level Importer should not be defined when role is Importer for some goods/Indirect Customs Representative for some goods.

☒ Deklaranten agerar som importör

6.3. Fliken "Indirekt tullombud"

- Kryssa inte för rutan utan lämna denna flik orörd. Fliken gäller endast för indirekta tullombud.

Huvudnivå

Importerade varor

Huvudnivå

Rapporterande deklarant Importör Indirekt tullombud Behörig myndighet Underskrifter

Om indirekt tullombud definieras här kommer den att användas för varje vara. Om rapporten innefattar flera indirekta ombud måste de definieras separat för varje vara.

Header level Indirect Customs Representative should not be defined when role is Importer for some goods/Indirect Customs Representative for some goods.

☐ Deklaranten agerar som indirekt tullombud

Lägg till indirekt tullombud

6.4. Fliken "Behörig myndighet"

- Denna flik fylls i automatiskt, den kan du hoppa över. För kännedom är det Naturvårdsverket som är behörig myndighet för CBAM i Sverige.

6.5. Fliken "Underskrifter"

- Måste fyllas i innan rapporten kan lämnas in. Här anger du ort, vem som signerar rapporten och bekräftar rapportens innehåll. Datum för undertecknande fylls i automatiskt när rapporten skickas in.
- "Undertecknarens befattning": Specificera din roll i förhållande till den rapporterande deklaranten (den fysiska/juridiska personen du angett under "Rapporterande deklarant").

7. Huvudnivå – om du är indirekt tullombud

OBS: Instruktionen som följer i detta avsnitt gäller endast om du är indirekt tullombud. Är du importör, se avsnitt 6.

7.1. Fliken "Rapporterande deklarant"

- **Namn:** Ange det juridiska namnet på det indirekta tullombudet. Om det är ett företag, ange företagsnamnet.
- **Roll:** Ange "Indirect customs representative for all goods" (Indirekt tullombud för alla varor).
 - Om du är både importör av egna varor, och indirekt tullombud åt någon annan, välj rollen "Importer for some goods/Indirect representative for some good" (Importör för vissa varor/Indirekt tullombud för vissa varor). Du kommer senare i rapporten behöva specificera på varje vara om du är importör eller indirekt tullombud i förhållande till importen av varan.
- **Ort:** Ange den ort som importören är etablerad på.

Huvudnivå

Importerade varor

Rapporterande deklarant Importör Indirekt tullombud Behörig myndighet Underskrifter

Uppgifter om deklarant

Namn * CBAM Deklarant ett 52 Identifikationsnummer SE5000000001 5 Roll * Indirect Customs Repre... 20

Adress

Etableringsmedlemsstat SE - Sverige 35 Underuppläning Ort * Stockholm 20

Gata 70 Extra rad för gata 70 Nummer 35

Postnummer 17 Box 70

7.2. Fliken "Importör"

- Kryssa **inte** i rutan, oavsett om du endast är indirekt tullombud eller både indirekt tullombud och importör.

Huvudnivå

Importerade varor

Rapporterande deklarant Importör Indirekt tullombud Behörig myndighet Underskrifter

i Om importör definieras här kommer den att användas för varje vara. Om rapporten innefattar flera importörer måste de definieras separat för varje vara.

A Header level Importer should not be defined when role is Importer for some goods/Indirect Customs Representative for some goods.

☐ Deklaranten agerar som importör

Lägg till importör

7.3. Fliken "Indirekt tullombud"

- Om du endast är indirekt tullombud, kryssa i rutan "Deklaranten agerar som indirekt tullombud".
- Om du är både importör av egna varor och indirekt tullombud för någon annan, kryssa **inte** i rutan "Deklaranten agerar som indirekt tullombud". Du kommer i stället att behöva ange om du är importör eller indirekt ombud för varje specifik vara som du rapporterar på varunivå, se avsnitt 8.

Huvudnivå

Importerade varor

Rapporterande deklarant Importör Indirekt tullombud Behörig myndighet Underskrifter

i Om indirekt tullombud definieras här kommer den att användas för varje vara. Om rapporten innefattar flera indirekta ombud måste de definieras separat för varje vara.

A Header level Indirect Customs Representative should not be defined when role is Importer for some goods/Indirect Customs Representative for some goods.

☒ Deklaranten agerar som indirekt tullombud

7.4. Fliken "Behörig myndighet"

- Denna flik fylls i automatiskt, den kan du hoppa över. För kännedom är det Naturvårdsverket som är behörig myndighet för CBAM i

Sverige.

7.5. Fliken "Underskrifter"

- Måste fyllas i innan rapporten kan lämnas in. Här anger du ort, vem som signerar rapporten och bekräftar rapportens innehåll. Datum för undertecknande fylls i automatiskt när rapporten skickas in.
- "Undertecknarens befattning": Specificera din roll i förhållande till den rapporterande deklaranten (den fysiska/juridiska personen du angett under "Rapporterande deklarant").

Huvudnivå

Importerade varor

Huvudnivå

Rapporterande deklarant Importör Indirekt tullombud Behörig myndighet **Underskrifter**

Rapportbegränsning

Datum för undertecknande

Ort för undertecknande *

Underskrift (fullständigt namn) *

Undertecknarens befattning *

☒ Jag intygar att mig vederligen är den information som tillhandahålls på detta formulär och i dess bilagor korrekt och fullständig.

☒ Jag bekräftar att de data och den information som tillhandahålls i denna CBAM-rapport ska användas och delas mellan EU-kommissionen och behöriga myndigheter enligt Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2023/956 av den 10 maj 2023 om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen, Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2023/1173 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2023/956 vad gäller rapporteringskyldigheter inom ramen för mekanismen för koldioxidjustering vid gränsen under övergångsperioden, samt unionsrätten eller nationell rätt.

Bekräftelse av typ av tillämpliga rapporteringsregler

☒ Jag intygar att mig vederligen är tillämpliga rapporteringsregler som använts för beräkning av utsläppen ekvivalenta med tillämpliga CBAM-rapporteringsregler.

8. Importerade varor

Under "Importerade varor" måste du lägga till alla CBAM-varor du importerat under kvartalet.

Observera att man ska rapportera en post per KN-nummer **och** ursprungsland om man rapporterar som importör. Har du importerat samma slags vara från olika ursprungsländer blir det alltså flera rader.

Om du är indirekt tullombud rapporterar du en post per KN-nummer, ursprungsland och importör.

8.1. "Lägg till vara" - lägg till en varupost

- Klicka på "Importerade varor" i vänstermenyn och välj sedan "Lägg till vara".

Huvudnivå

Importerade varor

Lägg till en vara

Importerade varor

Lägg till en vara

KN-nummer	Ursprungsland	Importör	Indirekt tullombud	Kvantitet	Totala utsläpp från importerade varor	Åtgärder

Items per page 10

8.2. Fliken "Importerade varor"

När du lagt till en ny varupost så kommer du automatiskt in på denna flik för den nya varuposten.

- Fyll i de obligatoriska uppgifterna, även i den grå sektionen.
- Ange tullförfarandekoden i rutan "Förfarande" i den grå sektionen "Begärt förfarande". Koden du ska ange är de två första siffrorna i den fyrsiffriga förfarandekod som används i tulldeklarationerna.
- Om olika tullförfaranden varit tillämpliga för importen måste du ange hur stor importen varit genom respektive förfarande. Klicka på "Lägg till ny" under rubriken "Importerad kvantitet per tullförfarande" för att lägga till fler rader.

- Rutorna under den grå sektionen som finns under rubriken "Varumått (importerade)" ska inte fyllas i, uppgifterna där kommer att fyllas i automatiskt när du fyllt i hela rapporten.

8.3. Fliken "Indirekt tullombud"

OBS! Fliken finns inte alltid med, det beror på hur Huvudnivå är ifyllt.

- Om du är importör: Lämna tomt.
- Om du är indirekt tullombud: Lämna tomt, förutsatt att du fyllt i Huvudnivå enligt avsnitt 7.3.
- Om du är både indirekt tullombud och importör för olika varor: kryssa i rutan om du agerar som indirekt tullombud för den aktuella varan.

8.4. Fliken "Importör"

OBS! Fliken finns inte alltid med, det beror på hur Huvudnivå är ifyllt.

- Om du är importör: Lämna tomt, förutsatt att du fyllt i Huvudnivå enligt avsnitt 6.2.
- Om du är indirekt tullombud: Klicka på "Lägg till importör" och lägg till uppgifter om importören.
- Om du är indirekt tullombud och importör för olika varor: kryssa i rutan om du agerar som importör för den aktuella varan.

9. Utsläpp

Om du inte får tag på faktiska utsläppsuppgifter, se avsnitt 12.

Under avsnittet "Utsläpp" ska du lägga till en post per produktionsland, för varje CBAM-varupost du lagt till enligt avsnitt 8.

9.1. "Lägg till ett utsläpp"

- Klicka på knappen "Lägg till ett utsläpp" i vänsterspalten.
- Ser du inte knappen måste du först klicka dig in på KN-numret du lagt till enligt avsnitt 8.

9.2. Fliken "Anläggningar"

- Ange produktionslandet för varan.

Anläggningens företagsnamn:

Tryck på den blå knappen ”Lägg till ny” som finns under rubriken.

Huvudnivå

Importerade varor

Lägg till en vara

1.76161000 | IN - Indien
0.888 Tonnes | 1.8381600 Tonnes
1 utsläpp

Lägg till ett utsläpp

1.

1. |

Anläggningar Utsläpp Parametrar Koldioxidpris som ska betalas Ytterligare information

Produktionsland *

IN - Indien

Anläggningens företagsnamn

Lägg till ny

Anläggning

Lägg till ny

Då kommer en grå ruta upp. Om du har lagt till verksamhetsutövaren under ”Verksamhetsutövare” på Övergångsregistrets startsida så kan du söka fram den via sökfunktionen, annars fyller du i detta manuellt. Fyll i samtliga rutor som har en röd asterisk *.

- **Verksamhetsutövarens ID:** Ange ett unikt ID-nummer för företaget, t.ex. ett organisationsnummer eller motsvarande.
- **Verksamhetsutövarens namn:** Ange namnet på det företag som driver anläggningen.
- **Landskod:** Ange landskod för det land där anläggningen är etablerad.
- **Ort:** Ange den ort där anläggningen är etablerad.
- Rubriken kontaktuppgifter: fyll i **namn**, **e-post** samt **telefonnummer** för verksamhetsutövarens kontaktperson.

Anläggningens företagsnamn

12345678910, Steel India Ta bort

Verksamhetsutövarens ID *
12345678910

Verksamhetsutövarens namn *
Steel India

Adress
Landskod *
IN - Indien

Underuppdelning

Ort *
Kadapa

Gata

Extra rad för gata

Nummer

Postnummer

Box

Kontaktperson
Lägg till ny

Kontaktuppgifter

Namn *
Förnamn Efternamn

E-post *
fornamn.efternamn@steelindi...

Telefonnummer *
000-1234567

Anläggning:

Tryck på den blå knappen ”Lägg till ny” som finns under rubriken ”Anläggning”.

Huvudnivå
Importerade varor
Lägg till en vara

1. 76161000 | IN - Indien
0.888 Tonnes | 1.8381600 Tonnes
1 utsläpp
Lägg till ett utsläpp

2. 72000000 | AE
22 Tonnes | 0.1 CO2
1 utsläpp

3. 72000000 | AR
0.1 CO2
1 utsläpp

4. 76042990 | AI
0.150357 Tonnes | 0.4104746 t CO2
1 utsläpp

5. 27160000 | AE
1 MWH | 0.1 CO2
1 utsläpp

1. |
Anläggningar Utsläpp Parametrar Koldioxidpris som ska betalas Ytterligare information
Produktionsland *
IN - Indien
Anläggningens företagsnamn
12345678910, Steel India Ta bort

Verksamhetsutövarens ID *
12345678910

Verksamhetsutövarens namn *
Steel India

Adress
Landskod *
IN - Indien

Underuppdelning

Ort *
Kadapa

Gata

Extra rad för gata

Nummer

Postnummer

Box

Kontaktperson
Lägg till ny

Kontaktuppgifter

Namn *
Förnamn Efternamn

E-post *
fornamn.efternamn@steelindi...

Telefonnummer *
000-1234567

Anläggning
Lägg till ny

Då kommer en grå ruta upp. Om du har lagt till anläggningen under ”Anläggningar” på Övergångsregistrets startside så kan du söka fram den via sökfunktionen, annars fyller du i detta manuellt. Fyll i samtliga rutor som har en röd asterisk *.

- **Anläggnings-ID:** Ange anläggningens unika identifieringskod. Om en sådan kod inte finns tillgänglig, ange "Ej tillämpligt".
- **Anläggningens namn:** Ange anläggningens namn.
- **Etableringsland:** Ange det land som anläggningen är etablerad i.
- **UN/LOCODE:** Ange koden för anläggningens lokalisering enligt FN:s kodsysteem för "Trade and Transport Locations". Landskoden kommer upp automatiskt, i nedanstående exempel förkortningen "IN" för Indien. Du behöver fylla i koden för orten. Via länken nedan kan du hitta den aktuella koden för platsen där anläggningen är etablerad genom att först trycka på landet och därefter leta fram koden för orten:
[UN/LOCODE Code List by Country and Territory | UNECE](#)
- **Ange anläggningens koordinater:**
 - Koordinat, latitud (N-S):** Anges t.ex. på formatet XX.XXXXX.
 - Koordinat, longitud (Ö-V):** Anges t.ex. på formatet XX.XXXXX.
 - Typ av koordinater:** Ange om koordinaterna är av typen GPS eller GNSS.

Koordinatuppgifterna och UN/LOCODE är obligatoriska i registret vid rapportering för Q3 och framåt.

Anläggning

123456, Steel India Plant 1 Ta bort

Sök i anläggningsregistret

Anläggnings-ID * 11

Anläggningens namn * 51

Adress

Etableringsland * 35

Underuppdelening 35

Ort 35

Gata 70

Extra rad för gata 70

Nummer 35

Postnummer 17

Box 70

Områdes- eller registernummer 15

UN/LOCODE 15

Koordinat, latitud (N-S) 9

Koordinat, longitud (Ö-V) 9

Typ av koordinater 15

9.3. Fliken "Utsläpp"

Rubriken "Varumått (producerade)"

- Ange den importerade mängden från produktionslandet i fråga.

Rubriken "Direkta inbäddade utsläpp"

- Typ av bestämning: välj "Actual values" (Faktiska värden).

- Typ av tillämplig rapporteringsmetod: "Commission rules" (Kommissionens regler).
- Specifika direkta inbäddade utsläpp: Fyll i de direkta utsläpp som uppstått vid produktionen av varorna. Det här utsläppsvärdet ska du få från din leverantör.

Om den så kallade kommunikationsmallen¹ används och du fått en ifylld sådan från leverantören hittar du uppgifter om specifika direkta inbäddade utsläpp under fliken "Summary_Communication", kolumn I, "SEE direct".

The screenshot displays the '1. IN | Steel India Plant 1' reporting page. It includes a sidebar with 'Importerade varor' and a main area with tabs for 'Anläggningar', 'Utsläpp', 'Parametrar', 'Koldioxidpris som ska betalas', and 'Ytterligare information'. The 'Utsläpp' tab is active, showing a form for reporting emissions. Key sections include 'Varumått (producerade)' with a value of 50 tonnes, 'Direkta inbäddade utsläpp' with 'Actual data' selected, and 'Indirekta inbäddade utsläpp' with 'Received from the grid' selected. The 'Commission rules' reporting method is chosen. At the bottom, a summary table shows total emissions of 168,000,000 t CO2, with direct emissions of 160,000,000 t CO2 and indirect emissions of 8,500,000 t CO2.

Rubriken "Indirekta inbäddade utsläpp", när elen kommer från elnätet (vanligast)

OBS: Beroende på hur anläggningen får sin el levererad så ska du välja alternativ A eller B nedan. Alternativ A är det vanligaste.

Mer detaljerad vägledning kring detta finns i avsnitt 4.4.3.4.2 i EU-kommissionens rapporteringsmanual.

Transitional CBAM Registry user manual for Declarants

A. När elen kommer från elnätet (Received from the grid)

- Typ av bestämning: Välj "Actual values" (Faktiska värden).
- Källa för emissionsfaktor: välj "Commission based on IEA data" (Kommissionen baserat på IEA data)
 - Källa för el: Ange "Received from grid" (Mottaget från elnätet).

Observera att rutan "Emissionsfaktor" då fylls i automatiskt.

¹ EU-kommissionens kommunikationsmall (communication template) är ett hjälpmedel som är frivilligt att använda i kommunikationen mellan importörer och tillverkare/leverantörer. Mallen finns tillgänglig på EU-kommissionens webbsida: [Carbon Border Adjustment Mechanism - European Commission](https://ec.europa.eu/cbam/)

- Förbrukad el: Ange mängden el som förbrukats.
Om kommunikationsmallen används hittar du uppgifter om mängden förbrukad el under fliken ”Summary_Communication”, kolumn O, ”Embedded electricity (MWh/t)”.

Indirekta inbäddade utsläpp

Typ av bestämning *
Actual data

Källa för emissionsfaktor *
Commission based on IEA d...

Källa för el *
Received from the grid

Annan källangivelse
256

Förbrukad el *
2.3 MWh/enhet

Emissionsfaktor *
0.71956 t CO2/MWh

Specifika (indirekta) inbäddade utsläpp
1.654988 t CO2/unit

Typ av måttenhet *
Tonnes

Utsläpp från anläggning

Anläggningens totala utsläpp
242.7494000 t CO2

Anläggningens direkta utsläpp
160.0000000 t CO2

Anläggningens indirekta utsläpp
82.7494000 t CO2

Typ av måttenhet för utsläpp *
Tonnes

Indirekta inbäddade utsläpp

Typ av bestämning *
Faktiska uppgifter

Källa för emissionsfaktor *
Commission based on IEA data

Källa för el *
Mottagen från elnätet

Annan källangivelse
4000

Förbrukad el *
2.3 MWh/enhet

Emissionsfaktor *
0.71956 t CO2/MWh

Specifika (indirekta) inbäddade utsläpp
1.654988 t CO2/unit

Typ av måttenhet *
Ton

Källa till emissionsfaktorvärde *
512

B. När elen levereras på annat sätt

- Typ av bestämning: välj ”Actual values” (Faktiska värden).
- Källa för emissionsfaktor: välj ”Other”.
- Källa för el: Ange något av alternativen ”Direct technical link to electricity generator” (Direkt teknisk koppling till elgenerator) eller ”(Bilateral) power purchase agreement” (Bilateralt elköpsavtal) beroende på vilket alternativ som är tillämpligt i detta fall.
- Annan källangivelse: Ange källan till emissionsfaktorn.
- Förbrukad el: Ange mängden el som förbrukats.
- Emissionsfaktor: Ange den emissionsfaktor som ska användas. Om kommunikationsmallen används hittar du uppgiften under fliken ”Summary_Communication”, kolumn P, ”Electricity EF (tCO2/MWh)”.²
- Källa till emissionsfaktorvärde: Ange en källa för hur emissionsfaktorn har beräknats. Detta kan t.ex. vara en hänvisning till ett dokument som laddas upp under fliken ”Ytterligare information”.

² Detta förutsätter att den version av kommunikationsmallen som uppdaterats i december 2024 används.

Indirekta inbäddade utsläpp

Typ av bestämning *
Actual data

Källa för emissionsfaktor *
Other

Källa för el *
Direct technical link to electri...

Annan källangivelse *
Se dokument "Beräkning emiss..."

Förbrukad el *
2.3 MWh/enhet

Emissionsfaktor *
0.856 t CO2/MWh

Specifika (indirekta) inbäddade utsläpp
1.9688 t CO2/unit

Typ av måttenhet *
Tonnes

Källa till emissionsfaktörvärde *
Se dokument "Beräkning emiss..."

Utsläpp från anläggning

Anläggningens totala utsläpp
258.4400000 t CO2

Anläggningens direkta utsläpp
160.0000000 t CO2

Anläggningens indirekta utsläpp
98.4400000 t CO2

Typ av måttenhet för utsläpp *
Tonnes

9.4. Fliken "Parametrar"

Parametrar är egenskaper hos relevanta insatsmaterial som ingår i tillverkningen och som har påverkan på utsläppen. Beroende på vilken vara du har valt så kommer fälten på denna flik att variera.

Notera att om varor från olika leverantörer har olika kvalificeringsparametrar så behöver dessa rapporteras som olika varor även om de är importerade från samma land och har samma varukod.

Rubriken "Produktionsmetod"

- Ta bort produktionsmetoder som inte är relevanta för den importerade varan.
- Om en produktionsmetod saknas så kan du lägga till den genom att klicka på "Lägg till ny"

Rubriken "Kvalificeringsparametrar för direkta utsläpp"

För varje produktionsmetod ska nu relevanta kvalificeringsparametrar fyllas i.

- Vanligtvis visas relevanta kvalificeringsparametrar automatiskt, men om du saknar någon så kan du lägga till den genom att klicka på "Lägg till ny".

Jämför mot avsnitt 2 "SEKTORSSPECIFIKA PARAMETRAR SOM SKA INGÅ I MEDDELANDET" i bilaga IV i [genomförandeförordningen \(EU\) 2023/1773](#) för att se vilka kvalificeringsparametrar som är aktuella för din aggregerad varukategori.

Du kan även titta på tabellen under rubriken Parametrar på Naturvårdsverkets webbsida: [Få tag på och beräkna faktiska utsläpp](#).

Om du inte vet vilken aggregerad varukategori din vara tillhör, jämför först ditt KN-nummer mot tabell 1 "Mappning av KN-nummer till aggregerade varukategorier" i bilaga II i [genomförandeförordningen \(EU\) 2023/1773](#).

Du kan även hitta din aggregerade varukategori genom att titta på Naturvårdsverkets webbsida: [Vem omfattas av CBAM och vilka varor ingår?](#)

- Fyll i värdet för respektive kvalificeringsparameter. Om kommunikationsmallen används hittar du uppgifter om parametrar under fliken ”Summary_Communication”, kolumnerna S till och med AL.

Kvalificeringsparametrar för direkta utsläpp

Lägg till ny

P46, Integrated production with primary smelting

1. Aluminium scrap usage		
Aluminium scrap usage - QPD21 (NUMERIC)	Default Value N/A	Ytterligare information
2.3		

2. Aluminium pre-consumer scrap		
Aluminium pre-consumer scrap - QPD22 (PERCENTAGE)	Default Value N/A	Ytterligare information
75 %		

9.5. Fliken ”Koldioxidpris som ska betalas”

Denna flik är inte obligatoriskt, men kan fyllas i om ett koldioxidpris för varornas utsläpp redan har betalats i andra länder.

9.6. Fliken ”Ytterligare information”

Under denna flik kan du lägga till ytterligare information gällande utsläppsberäkningarna samt styrkande dokument för dessa, till exempel en ifylld kommunikationsmall.

- Ytterligare information: fältet är obligatoriskt, men det går bra att skriva exempelvis ”Ej tillämpligt” om det inte finns någon ytterligare information att ange här. Du kan även lägga till fler informationsrutor genom att klicka på ”Lägg till ny”

Huvudnivå

Importerade varor

Lägg till en vara

1.76161000 | IN - Indien
70 Tonnes | 278.4400000 Tonnes
2 utsläpp
Lägg till ett utsläpp

1. IN - India | Steel India Plant 1

1. IN | Steel India Plant 1

Anläggningar Utsläpp Parametrar Koldioxidpris som ska betalas Ytterligare information

Ytterligare information om utsläppen

Lägg till ny

1.Ej tillämpligt Ta bort

Ytterligare information 498

Ej tillämpligt

- Styrkande handlingar: Du kan lägga till styrkande handlingar genom att klicka på "Lägg till ny". Om du lägger till en styrkande handling så behöver du fylla i fälten markerade med en röd asterisk * samt ladda upp en fil. Notera att du endast kan ladda upp ett dokument per styrkande handling. Har du flera styrkande handlingar kan du trycka på "Lägg till ny" för att varje handling du vill lägga till.

OBS: Om du har fyllt i fliken "Koldioxidpris som ska betalas" så behöver du lägga till en styrkande handling av typen "TED04 – Legal reference to NA emissions framework" och fylla i minst fälten enligt nedan.

Styrkande handlingar

Lägg till ny

1. TED04, IN Ta bort

Typ * TED04 - Legal refere... Land där handlingen utfärdats IN - Indien Referensnummer * 12234 Postnummer i dokumentraden 1

Namn på utfärdande myndighet 56 Giltighetstidens startdatum Giltighetstidens slutdatum

Myndighetsnamn dd/mm/åååå dd/mm/åååå

Beskrivning 252

Text

Fil

Tillåtna filtyper för uppladdning är: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG och XML. Största tillåtna filstorlek är 20 MB

Valj fil Dra och släpp filen här

Legal reference.xlsx 6.05 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

URL-adress 2015

Länk till hemsida med information

10. Spara och spara som utkast

När du är klar med ovanstående steg:

- Tryck på den blå knappen "Spara" igen högst upp till höger.
- Tryck sedan på den blå knappen "Spara som utkast" högst upp till höger.

Rapportutkast-ID Draft-2024-Q1	Submission due date: 10/08/2024	Avbryt	Förhandsgranska	Validera	Spara som utkast	Lämna in		
Rapporterande deklarant CBAM Deklarant ett	NBM SE000030	Redovisningsperiod 2024 - Q1	Rapport-ID -	Utfärdandedatum -	Status Draft	Importerade varor 2	Totala utsläpp 278.4400000 t CO2	Ytterligare information Lägg till anmärkningar

Huvudnivå
Importerade varor
Lägg till en vara

Importerade varor
Lägg till en vara

KN-nummer	Ursprungsland	Importör	Indirekt tullombud	Kvantitet	Totala utsläpp från importerade	Åtgärder
-----------	---------------	----------	--------------------	-----------	---------------------------------	----------

11. Validera och skicka in rapporten

11.1. Validera rapporten i sin helhet

För att validera rapporten i sin helhet så klickar du in dig på ”Huvudnivå” och sedan på ”Validera”.

Rapportutkast-ID Draft-2024-Q1	Submission due date: 14/06/2024	Avbryt	Förhandsgranska	Validera	Spara som utkast			
Rapporterande deklarant CBAM Deklarant ett	NBM SE000030	Redovisningsperiod 2024 - Q1	Rapport-ID -	Utfärdandedatum -	Status Draft	Importerade varor 5	Totala utsläpp 258.8504746 t CO2	Ytterligare information Lägg till anmärkningar

Huvudnivå
Importerade varor

Huvudnivå
Rapporterande deklarant Importör Indirekt tullombud Behörig myndighet Underskrifter

Uppgifter om deklarant
Namn * Identifikationsnummer * Roll *

Om det inte dyker upp några felmeddelanden så kan du gå vidare till avsnitt 11.3 för att skicka in rapporten. Om det dyker upp felmeddelanden kan du gå vidare till avsnitt 11.2 för att validera rapporten på varunivåerna. Se även avsnitt 12 för lösningar vid vanliga felmeddelanden.

11.2. Validera rapporten på varunivå

Genom att gå in på respektive vara och klicka på validera kan du se om det finns fel som behöver åtgärdas på just den varan. För att göra validering på varunivå så klickar du på ”Importerade varor” och väljer sedan en av varorna i listan.

Importerade varor
76161000
Bakåt **Validera** Spara

KN-nummer	Ursprungsland	Kvantitet	Totala utsläpp från importerade varor
76161000	IN	50	258.4400000

Huvudnivå
Importerade varor
Lägg till en vara

Importerade varor 76161000
Importör Indirekt tullombud **Importerade varor** Ytterligare information

Vara
HS-undernummer * KN-nummer * Varubeskrivning *

761610 - Nails, tack... 00 - Nails, tacks, sta... Nails, tacks, staples (other than those of heading 8305), screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins

Ursprungsland

När du klickat ”Validera” på varunivå så bör det komma upp varningar om något är fel för just denna vara.

The screenshot shows the 'Importerade varor' (Imported goods) section. On the left, a list of goods is shown with checkboxes and buttons to add or remove them. The third item, '3.72000000 | AR - Argentina', is highlighted with a red box. On the right, a form for 'Importerade varor' is shown with fields for HS-undnummer, KN-nummer, and Varubeskrivning. Below these fields, there are sections for 'Ursprungsland' (Country of origin) and 'Importerad kvantitet per tullförfarande' (Imported quantity per customs declaration). A red box highlights an error message: 'Please correct the following: 3 errors'. The error message states: 'Begärt förfarande | Förfarande This field is required', 'Nettovikt | Varumått (per förfarande) This field is required and greater than 0', and 'Typ av måttenhet | Varumått (per förfarande) This field is required'.

11.3. Skicka in rapporten


Om du inte får några felmeddelanden kan du skicka in rapporten. Klicka på den blå knappen "Lämna in" högst upp till höger i menyn. Kom ihåg att först signera rapporten (se avsnitt 6.46.3).

The screenshot shows the top navigation bar of the CBAM reporting interface. The 'Lämna in' button is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a table with columns for 'Rapporterande deklarant', 'NBM', 'Redovisningsperiod', 'Rapport-ID', 'Utfärdadatum', 'Status', 'Importerade varor', 'Totala utsläpp', and 'Ytterligare information'. The table shows data for 'Draft-2024-Q1' and '10/08/2024'. The 'Importerade varor' column shows a value of 2. The 'Totala utsläpp' column shows a value of 258.4400000 t CO2. The 'Ytterligare information' column has a link to 'Lägg till anmärkningar'.

12. Vanliga fel och felmeddelanden

12.1. Felmeddelandet: If Header/Importer is used then goods imported/importer cannot be used

Felmeddelandet kommer upp när avsnitt 5-7 i lathunden är ifyllda på ett felaktigt sätt. Läs igenom de avsnitten igen för att kontrollera vad som blivit fel.



- Om du är importör för alla varor se [denna video](#) för vägledning.

- Om du är indirekt tullombud för alla varor se [denna video](#) för vägledning.
- Om du är importör för vissa varor/indirekt tullombud för vissa varor se [denna video](#) för vägledning.

13. Om du inte får tag på faktiska utsläppsuppgifter

Det är krav på att rapportera faktiska utsläppsuppgifter för alla CBAM-varor du importerar efter den 30 juni 2024, alltså från och med det tredje kvartalet 2024. Om du, trots att du vidtagit nödvändiga åtgärder, inte får tag på faktiska utsläppsuppgifter behöver du ändå lämna in din kvartalsrapport. På Naturvårdsverkets [webbsida](#) under rubriken ”Krav på rapportering med faktiska utsläpp” finns det en blå ruta med instruktioner om hur du fyller i din rapport när du inte fått tag på faktiska utsläppsuppgifter.

Om du inte får tag på faktiska
utsläppsuppgifter

